SNMP configuration on Brother printer

Go to the WEB interface of your Brother printer. You will arrive on this page:

1/2

DCP-9020CDW	Configurez le mot de passe >>		brother
Général Copie Imprimer Nu	mérisation Administrateur Réseau		Solutions Center
• Etal Fréquence de rathalchissement automatique Information d'entretien Listes/Rapports Touver périphérique Contact et emplacement Mode Veille Arrêt auto Volume sonore Date&Heure	Etat Etat du périphérique Rafraïchissement automatique Niveau du toner	Veille • Non Oui BK C M Y	
	Langue Web	Auto v	
	Emplacement du périphérique	Contact :	

Click on 'Network', then in the right-hand menu on 'Protocol', and in the list you'll see a link to 'Advanced settings', which you'll need to open.

DCP-9020CDW	Configurez le mot de passe >>			brother
Général Copie Imprimer Numéri	isation Administrateur Réseau 1			Solutions Center
_	⊦ Réseau Cablé	Sans fil Sécurité		
Etat du réseau Interface	Protocole			2
Protocole Z Avis Response do mossegnario	Gestion à partir du Web (Serveur Web)		Paramètres du serveur HTTP	
Service	Telnet			
	SNMP	Paramètres avancés	3	
		Paramètres avancés		
	Raw Port			
	Ibb		Paramètres du serveur HTTP	
	AirPrint	Paramètres avancés	Paramètres du serveur HTTP	
	Web Services	Paramètres avancés	Paramètres du serveur HTTP	
	Google Cloud Print	Paramètres avancés		
	Proxy	Paramètres avancés		
	Scan réseau			
	POP3/SMTP	Paramètres avancés		
	FTP			
	✓ TFTP			
	CIFS			
	M mDNS	Paramètres avancés		
	SNTP	Paramètres avancés		

You will then see a page asking you to check the certificate, tick the "omit certificate" box and click "Send".

DCP-9020CDW	Configure is motide passa io:	brother
Général Copie Imprimer Num	hérisation Administrateur Réseau	Solutions Center
	• Réseau Cablé Sans fil Sécurité	
Etat du réseau Interface	SNMP (vérification du certificat)	
Protocole Avis	Lorsque l'option SNMPV3 est sélectionnée, nous vous recommandons d'utiliser la communication SSL (HTTPS). Les communications SSL pausent être effectuées en définiseant les certificats SSL nécessities à la communication	
Rapports de messagerie Service	Pour vérifier la communication et le paramètes de communication SSL, sélectionnez "Paramètres du certificat" d'dessous. Dans le cas contraire, sélectionnez "Ometre le certificat".	
	Paramètres du certificat Ometre le certificat	
	Annuer Envoyer	

You are now on the SNMP configuration page. Different modes are available depending on your use. As Esia does not require write rights, you can select "Read/write SNMPv3 access and read-only v1/v2c access".

DCP-9020CDW	Configurez le mot de passe >>	brother				
Général Copie Imprimer Numéri	sation Administrateur Réseau	Solutions Center				
	• Réseau Cablé Sans fil Sécurité					
Etat du réseau Interface	SNMP	2				
Protocole Avis	Envoi OK					
Rapports de messagerie Service	Etat Activé					
	Mode de fonctionnement SNMP					
	ConvictivitC1 2000-2013 Rother Industries. Ltd All Rights Reserved.	Top				

Finally, click on send.

More information on the different modes:

https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c<ignore>=ch&lang=fr&prod=hll5100dn_us_eu_as&faqi d=faq00100232_001</ignore>

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/en/snmp/snmp_brother_printer

Last update: 2023/11/09 18:10

