

# Les blocs

Tout d'abord, vous devez avoir ajouté un « Canevas » dans vos rapports. Voir [Comment créer un rapport](#).



## Disponibilité

### Disponibilité de groupe de noeuds, de noeuds et de service

Tous les blocs “disponibilité” se configurent de la même manière.

- Disponibilité de groupe de nœuds
- Disponibilité de nœuds
- Disponibilité de services

<html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE					EXEMPLE
<div>DONUTS</div>	<div>ABREVIATION</div>	<div>JETON</div>	<div>RECTANGLE</div>	<div>JAUGE</div>	
<div>GRAPHIQUE</div>	<div>TABLEAU</div>	<div>BARRE</div>			

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le bloc que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionner un par un pour voir un aperçu.)

<html><h4>2) Titre et description</h4> </html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>3) Nœuds liés et paramétrage</h4> </html>

NOEUDS LIÉS	PARAMÉTRAGE
<b>Groupe de nœuds</b> <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de nœuds"/> <input type="checkbox"/> Représentation en un seul schéma	<b>Seuil d'alerte</b> 80 <b>Seuil de critique</b> 70

Sélectionnez le **nœud**, le **groupe de nœuds** et/ou le **service**. Puis paramétrer les seuils d'alerte et critique

*ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente.*

<html><h4>4) Impact</h4> </html>

IMPACT	
Impact des erreurs sur le calcul de disponibilité (si décoché on élimine ce type d'erreur du calcul) :	
Inconnu	<input type="checkbox"/>
Alerte	<input checked="" type="checkbox"/>
Critique	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ATTENTION : Si aucune case cochée, ce bloc retournera toujours 100% de disponibilité.</b>	

Paramétrez l'**impact**.

Choisir les types d'erreurs qui interviennent dans le calcul de disponibilité.

Exemple : Un nœud avec 25% OK, 25% Critique, 25% Alerte et 25% Inconnu. Si on coche les 3 cases, il aura 25% de disponibilité. Si on ne coche que Alerte et Critique, il aura 50% de disponibilité. ((100% - 25% Alerte) - 25% Critique = 50% de disponibilité).

**ATTENTION** : Si aucune case cochée, ce bloc retournera toujours 100% de disponibilité.

## Incidents

### Incidents de groupe de nœuds, de nœuds, de services et d'incidents

## matériels

Les 3 blocs suivants se configurent de la même manière.

- Incident de **groupe de nœuds**
- Incident de **nœuds**
- Incident de **services**

## Incidents de groupe de nœuds, de nœuds et de services

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche ▼	Aligner	gauche ▼
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds liés et alertes relevées </h4></html>

NOEUDS LIÉS	ALERTES RELEVÉES
Groupes de nœuds <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de nœuds"/>	Quelle(s) niveau(x) d'alertes voulez-vous afficher ? <input checked="" type="checkbox"/> Alerte <input checked="" type="checkbox"/> Critique <input checked="" type="checkbox"/> Inconnu

Sélectionnez le **nœud**, le **groupe de nœuds** et/ou le **service**. Ensuite paramétrer les alertes que vous voulez afficher.

*ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente entre ces blocs.*

<html><h4>3) Afficher les colonnes </h4></html>

AFFICHER LES COLONNES:
<input type="checkbox"/> Groupe de nœuds <input type="checkbox"/> Adresse IP <input type="checkbox"/> Description <input type="checkbox"/> Nom technique du service <input type="checkbox"/> Afficher message d'erreur <input type="checkbox"/> Fin

Affichez les colonnes aux choix.

## Incidents de matériel

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<div><div></div><div></div></div>		

Donnez un **titre** et une **description**.

```
<html><h4>2) Nœuds liés et alertes relevées </h4></html>
```

NOEUDS LIÉS	ALERTES RELEVÉES
Type de liaison : <div>Par groupe de noeuds</div>	<div><input type="checkbox"/> Inconnu</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Alerte</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Critique</div>
Eléments sélectionnés : <div>Eléments sélectionnés</div>	Tag des plugins <div>RAID,HEALTH,DISK</div>

Choisissez le type de liaison : **groupe de nœuds** ou **nœuds** et les **éléments sélectionnés**. Ensuite **paramétrer** les alertes que vous voulez afficher.

```
<html><h4>3) Afficher les colonnes </h4></html>
```

AFFICHER LES COLONNES:
<div><input type="checkbox"/> Groupe de noeuds</div> <div><input type="checkbox"/> Adresse IP</div> <div><input type="checkbox"/> Description</div> <div><input type="checkbox"/> Nom technique du service</div> <div><input type="checkbox"/> Afficher message d'erreur</div> <div><input type="checkbox"/> Fin</div>

Affichez les colonnes aux choix.

## Ressources

### Utilisation des ressources de groupe de nœuds et de nœuds

Utilisation des ressources de **groupe de nœuds** et de **nœuds** se configurent de la même façon.

```
<html><h4>1) Titre et description </h4></html>
```

TITRE		DESCRIPTION	
Nom	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<div><div></div><div></div></div>		

Donnez un titre et une description.

<html><h4>2) Personnalisation du bloc, paramètres et nœuds-liés </h4></html>

PERSONNALISATION DU BLOC

Quelles colonnes supplémentaires souhaitez-vous afficher ?

☐ Groupes de noeuds

☒ Adresse IP

☒ Description

☒ CPU

☒ RAM

☒ Stockage

☐ Espace libre

NOEUDS LIÉS

Groupes de noeuds

Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds

Retour

Sauver

PARAMÈTRES

Seuil d'alerte CPU	70
Seuil de critique CPU	80
Seuil d'alerte RAM	70
Seuil de critique RAM	80
Seuil d'alerte STORAGE	70
Seuil de critique STORAGE	80

Affichez les colonnes que souhaitez faire apparaître, paramétrez les seuls d'alertes et critiques et liez le bloc au **groupe de nœuds** ou **nœuds**.

*ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente entre ces blocs.*

Valeurs

Valeur de service (de plugins par groupe de nœuds/nœuds et service par groupe de nœuds/nœuds)

Tous les blocs se configurent de la même façon.

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE

Nom

Taille de la police

15

Aligner

gauche

▼

Couleur de la police

DESCRIPTION

Description

Taille de la police

12

Aligner

gauche

▼

Donnez un **titre** et une **description**

<html><h4>2) Nœuds liés et personnalisation du bloc </h4></html>

NOEUDS LIÉS

Groupe de noeuds

Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds

Services

Sélectionner le service

PERSONNALISATION DU BLOC

Quelles colonnes supplémentaires souhaitez-vous afficher ?

☐ Messages

☐ Groupe de noeuds

☐ Type de noeud

☐ Afficher la Valeur minimun,maximun et le delta

Retour

Sauver

La partie “*nœuds liés*” est légèrement différente selon le bloc. Choisissez le **groupe de noeud** ou le **nœud** et le service si nécessaire puis ajouter les colonnes que vous souhaitez afficher.

## Autres

### Graphique de service

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE

Nom

Taille de la police

15

Aligner

gauche

Couleur de la police

DESCRIPTION

Description

Taille de la police

12

Aligner

gauche

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds et liés et personnalisation du bloc </h4></html>

NOEUDS LIÉS

Sélectionner le(s) noeud(s)

Services

Sélectionner le service

PERSONNALISATION DU BLOC

Quelles informations supplémentaires souhaitez-vous afficher ?

☐ Nom technique du service

Choisissez le(s) **nœud(s)** et le(s) **service(s)** et indiquez si vous voulez afficher le **nom technique du service**.

### Registre RGPD

TITRE

Nom

Taille de la police

15

Aligner

gauche

Couleur de la police

DESCRIPTION

Description

Taille de la police

12

Aligner

gauche

Donnez un **titre** et un **description**.

Taux de connectivité


```
<html><h4>1) Type </h4></html>
```

TYPE

TABLEAU

BARRE

EXEMPLE



L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le widget que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionnés un par un pour voir un aperçu.)

```
<html><h4>2) Titre et description </h4></html>
```

TITRE

Nom

Taille de la police

Aligner

Couleur de la police

DESCRIPTION

Description

Taille de la police

Aligner

Donnez un **titre** et **description**.

GROUPES DE NOEUD / NOEUDS LIÉS

Type de liaison :

Eléments sélectionnés :

PARAMÉTRAGE

Seuil d'alerte

Seuil de critique

Texte

```
<html><h4>1) Titre et description </h4> </html>
```

TITRE

Nom

Taille de la police

Aligner

Couleur de la police

DESCRIPTION

Description

Taille de la police

Aligner

Donnez un **titre** et une **description**.

Utilisation des espaces de stockages

<html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE

TABLEAU

BARRE

DONUTS

CAMEMBERT

JAUGE

EXEMPLE

NOM	NOEUD
User	Switch

L’exemple situé à droite est dynamique et changera selon le bloc que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionnés un par un pour voir un aperçu.)

<html><h4>2) Titre et description </h4> </html>

TITRE

Nom

Taille de la police

15

Aligner

gauche

Couleur de la police

DESCRIPTION

Description

Taille de la police

12

Aligner

gauche

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>3) Groupe de nœuds/nœuds liés et paramétrages </h4> </html>

GROUPES DE NOEUD / NOEUDS LIÉS

Type de liaison :

Par groupe de noeuds

Éléments sélectionnés :

Éléments sélectionnés

PARAMÉTRAGE

Seuil d'alerte

80

Seuil de critique

90

Afficher les colonnes:

☐ Description

☐ Adresse IP

☐ Description

Choisissez si vous voulez afficher par **groupe de nœuds** ou **nœuds** puis paramétrez le **seuil d'alerte** et les **colonnes à afficher**.

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki

Permanent link:

[https://wiki.esia-sa.com/interface/liste\\_blocs](https://wiki.esia-sa.com/interface/liste_blocs)

Last update:

2023/03/08 11:08

